

Bacchus Repentigny
219 c boul. Brien
Tél. : (450) 657-2130
J6A 6M4

Procédure de Filtration (sous-vide de tourie à tourie)

1- Note importante

- a) toujours bien laver les équipements avec un **détergent alimentaire** approprié et **bien rincer**. Utiliser le détergent chloré (poudre rose) environ 2 c. a soupe (30mL) par gallon (4L) d'eau.
- b) Stérilisé avec la solution de **métabisulfite**, **rinçage optionnel**. Dissoudre 50g. (60 mL ou 4 c. a soupe) de Métabisulfite de sodium ou de potassium dans 4L d'eau. **Cette solution pourra se conserver 4 à 6 semaines dans un gallon hermétiquement fermé.**

2- Filtration

- a) Imbiber abondamment les deux côtés des papiers-filtres avec la solution de métabisulfite ; placer un papier filtre sur l'assiette du bas le côté rugueux face à vous.
- b) Placez le cerceau sur le papier-filtre entre les bordures de l'assiette, l'entrée du vin par le cerceau sera à l'opposé de la sortie de celle des assiettes
- c) placer le 2e papier filtre bien centré sur le cerceau, **le côté rugueuse face au 1^{er}**.
- d) Placez la 2e assiette sur la 1re, les orifices de sortie dans la même direction.
- e) Serrer les vis **d'égale force**, 2 à la fois diamétralement opposée.
- f) Rincer les papiers filtres afin d'éliminer le métabisulfite, la poussière de papier et les fibres pouvant se détacher de papier, le goût de carton, avec le **boyau de rinçage**. Le bout du boyau au robinet et l'autre à l'entrée du cerceau .
- g) Placer le boyau en Y aux deux sorties des assiettes.

- h) Ouvrir le robinet d'eau lentement et laisser circuler l'eau dans le système quelques secondes. Vider le filtre qui est rempli d'eau
- i) Connecter le boyau au tube rigide et l'autre extrémité au cerceau du filtre.
- j) Connecter le boyau flexible du pot collecteur d'excédent au bouchon 2 trous de la tourie vide.
- k) Le 2e trou du bouchon de la tourie vide sera raccordé au boyau des assiettes du filtre.
- l) Sans déranger le dépôt de la tourie remplie de vin, descendez le tube rigide jusqu'à la moitié de la tourie et soutenez le tube à l'aide d'une pince, afin que le tube ne touche pas le fond.
- m) Il vaut mieux laisser un peu de vin dans le fond de la tourie que d'avoir un dépôt dans vos bouteilles.
- n) Si le vin ou la mousse du vin entre dans le pot collecteur **OUVRIR LA VALVE IMMÉDIATEMENT.**
- o) L'opération filtration terminée, **RINCER TOUS LES ÉQUIPEMENTS.**
- p) Nettoyer les équipements afin que ceux-ci reflètent votre personnalité.
- q) Ramener les équipements propres à l'heure désignée. Le civisme est une affaire de tous.
- r) Vous êtes responsable des bris et des pertes.